

ドッキングポイント管理マニュアル (ver1. 20240109)

主なステップは以下の通りです。

1. システムにログイン
2. 既存のドッキングポイントをCSVでダウンロード
3. ドッキングポイント情報を修正
4. 修正したCSVをアップロード
5. 変更部分を確認してシステムに登録

以下に、ドッキングポイントの登録・修正・削除の方法について説明させていただきます。
なお、ホームページ上に動画での説明もありますので、必要に応じて参考頂けますと幸いです。

ドッキングポイントの登録・修正・削除の方法

①施設管理者権限を持つIDでログインします。ログイン後、システム管理メニューから「ドッキングポイント管理」を選択します。

1. ログイン～ユーザ管理画面表示
①施設管理者の権限を持つユーザでログインします




②ドッキングポイント管理画面

から自施設を検索して選択します。自施設のデータをCSVでダウンロードします。なお、新規登録の際はデータが何も入っていない空のCSVがダウンロードされます。

キポ管面

2. 既存ドッキングポイントのCSVダウンロード
①ユーザ管理画面より、自施設を選択して検索します
②CSVをダウンロードします



③ング

④ダウンロードされたCSVファイルをExcel等で表示します

ドッキポイ

ントデータの新規登録、修正、削除を行います。ダウンロードしたCSVファイルをExcelで開いて、データを入力してください。

入力するデータの詳細や都道府県番号については、マニュアルの6-7ページをご参考下さい。経度緯度についての入力方法については、8ページ以降に記載しております。

3. ドッキングポイント情報の修正
①Excel等でデータを修正します。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
dpid	dpname	sbid	pref	addr	lat	lon	memo	dispo	deleteflag
ドッキングポイントID	ドッキングポイント名	基地病院番号	都道府県	住所	緯度	経度	備考	表示順	削除フラグ
整数	文字	整数	文字	文字	実数	実数	文字	整数	整数
自動採番	50文字	地点を管理する基地病院を記入	100文字	単位は度、ミリ秒精度まで保存	単位は度、ミリ秒精度まで保存	単位は度、ミリ秒精度まで保存	1000文字	0:通常 1:削除	
28001	平塚市消防署金目出張所	1406199	14	南金目1	35.36546397	139.2981822		209	0
28002	平塚市消防署神田出張所	1406199	14	平塚市横	35.37613226	139.3544993		210	0
28003	平塚市消防署大野出張所	1406199	14	平塚市東	35.3606164	139.3422369		211	0
28004	平塚市消防署旭出張所	1406199	14	平塚市公	35.34505158	139.3051733		212	0
28005	平塚市消防署南原出張所	1406199	14	平塚市南	35.33659202	139.3232544		213	0
28006	平塚市消防署海岸出張所	1406199	14	平塚市東	35.3189349	139.3434876		214	0
28007	用田交差点付近	1406199	14	藤沢市東	35.40427929	139.4130066		215	0
28008	藤沢市消防局北消防署御所見出張所	1406199	14	藤沢市東	35.40314245	139.4215605		216	0
28009	国道1号線・新湖南バイパス出口付近	1406199	14	藤沢市東	35.34692254	139.4376532		217	0

なお、重要な注意点が2点あります。

1)ドッキングポイントIDはレジストリ管理者から付与しておりますので、利用者側で操作する必要はありません。新規登録の場合には空白、ドッキングポイント情報の変更の場合にはドッキングポイントIDはそのまま変更しないようお願い致します。

2)使用しなくなったドッキングポイントを削除する場合、削除フラグに「1:削除」と入力してください。CSVファイル上で、使用しなくなったドッキングポイントの行を削除してしまうと、データアップロード後にエラーの表示がされます。ご注意ください。

次に、データの修正が終われば、行2~4を削除してからCSVファイルとして保存してください。


②修正が終わりましたら、2~4行を削除し、CSV形式で保存してください

4. 修正したCSVをアップロード

①CSV入力を選択します



②「ファイルを選択」ボタンをクリックします



④「DB差分チェックする」をチェックします

③修正したCSVファイルを選択します

④
修

正したCSVファイルをアップロードします。

注意: MACなどを使用されている方はファイルのエンコードにご注意ください!

MAC使用者の場合、アップロードで氏名などが文字化けする可能性があります。これは、PC機種によるエンコードの違い(MACはUTF-8、WindowsはShift-JIS)に起因します。ドクターカーレジストリのエンコードはShift-JISになっています。

そのため、MACユーザの方は「ダウンロードしたCSVをそのままMAC/Excelで表示」し、CSVで保存(上書き保存)して下さい。こうすることで、CSVファイルがShift-JISで保存されますので、そのファイルをアップして下さい。なお、NUMBERS等のソフトでは、デフォルトがUTF-8で保存されるため、MAC環境ではアップロードの際に文字化けします。

⑤変更部分を確認します。赤文字で表示されているところが、変更箇所になります。もし問題がなければ、「この内容で登録」をクリックしてください。

5. 変更部分を確認してシステムに登録

- ①比較結果が表示されます。赤字部分が変更箇所(差分)になります
- ②問題なければ「この内容で登録」をクリックします

	dpid	dpname	bhid	pref	addr	lat	lon	ment
DB (変更前)	28004	平塚市消防署旭出出張所	1406199	14	平塚市公所702-6	35.34505157529185	139.305173319479080	
CSV (変更後)	28004	平塚市消防署旭出出張所	1406199	14	平塚市公所702-6	35.34505158	139.3051733	
DB (変更前)	28005	平塚市消防署南出出張所	1406199	14	平塚市南原1丁目26-8	35.33659201903837	139.323254424336170	
CSV (変更後)	28005	平塚市消防署南出出張所	1406199	14	平塚市南原1丁目26-8	35.33659202	139.3232544	
DB (変更前)	28006	平塚市消防署海岸出張所	1406199	14	平塚市重平12-4	35.31893490241364	139.343487588694930	
CSV (変更後)	28006	平塚市消防署海岸出張所	1406199	14	平塚市重平12-4	35.3189349	139.3434876	
DB (変更前)	28007	用田交差点付近	1406199	14	藤沢市用田1540-7付近	35.40427928600442	139.413006637760760	
CSV (変更後)	28007	用田交差点付近 コンビニ	1406199	14	藤沢市用田1540-7付近	35.40427929	139.4130066	
DB (変更前)	28008	藤沢市消防局北消防署御所見出張所	1406199	14	藤沢市用田480-1	35.4031424504537360	139.421560536638820	
CSV (変更後)	28008	藤沢市消防局北消防署御所見出張所	1406199	14	藤沢市用田480-1	35.40314245	139.4215605	
DB (変更前)	28009	国道1号線・新湘南バイパス出口付近	1406199	14	藤沢市城南2-8付近	35.34892253729335	139.4376532345605	
CSV (変更後)	28009	国道1号線・新湘南バイパス出口付近	1406199	14	藤沢市城南2-8付近	35.34892254	139.4376532	
DB (変更前)								
CSV (変更後)	(自動採番)	藤沢駅前 セブンイレブン	1406199	14	藤沢市城南1-1	35.40427929	139.3434876	

⑥エラーが発生した場合には、メッセージに従って該当箇所を修正後に再度CSVファイルをアップ

③「はい」をクリックします



④修正内容が反映されます

ドッキングポイントID	ドッキングポイント名	所属施設	都道府県	市区町村	住所	経度	緯度	種別
28004	平塚市消防署旭出出張所	1406199	14	藤沢市	平塚市公所702-6	35.34505158	139.3051733	消防
28005	平塚市消防署南出出張所	1406199	14	藤沢市	平塚市南原1丁目26-8	35.33659202	139.3232544	消防
28006	平塚市消防署海岸出張所	1406199	14	藤沢市	平塚市重平12-4	35.3189349	139.3434876	消防
28007	用田交差点付近 コンビニ	1406199	14	藤沢市	藤沢市用田1540-7付近	35.40427929	139.4130066	コンビニ
28008	藤沢市消防局北消防署御所見出張所	1406199	14	藤沢市	藤沢市用田480-1	35.40314245	139.4215605	消防
28009	国道1号線・新湘南バイパス出口付近	1406199	14	藤沢市	藤沢市城南2-8付近	35.34892254	139.4376532	消防
28010	藤沢駅前 セブンイレブン	1406199	14	藤沢市	藤沢市城南1-1	35.40427929	139.3434876	コンビニ

ロードしてください。

よくあるエラーとしては、以下のポイントにご注意ください：

1. ドッキングポイントID(dpid)、基地病院番号(bhid)、緯度経度等はすべて半角数字で入力ください。
2. ドッキングポイントID(dpid)はそれぞれの施設で固有のIDになり変更できません。**ドッキングポイントの変更時にはドッキングポイントIDは変更せずにそのまま、新規登録時には空白として下さい。**
3. ドッキングポイントを削除する場合には削除フラグを1に設定してください。**CSVファイル中で行を削除しないでください。**
4. データの修正後、**CSVファイルのヘッダ情報(2～4行目)**を削除してからアップロードください


項目説明

No	項目名	入力内容
①	ドッキングポイントID	新規追加の場合は空白にします。 更新の場合は変更しないでください
②	ドッキングポイント名	ドッキングポイント名称を指定します。最大50文字まで入力可能です。
③	基地病院番号	画面上部基地病院のIDを入力してください。所属施設に表示されているIDとなります。 例) 下記の場合、「111」となります。 <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-top: 5px;"> 所属施設 <input style="width: 100px; border: 1px solid gray;" type="text" value="111: 東海大学医学部付属病院"/> </div>
④	都道府県	都道府県番号を指定します。 付録1の資料を確認ください。
⑤	住所	表示される住所を指定してください。最大100文字まで入力可能です。
⑥	緯度	DPの緯度を入力してください。桁数の指定はありません。 単位は度とし小数点で入力してください。例) 35.3761322
⑦	経度	DPの経度を入力してください。桁数の指定はありません。 単位は度とし小数点で入力してください。例) 139.3544993
⑧	備考	備考を指定してください。最大1,000文字まで入力可能です。
⑨	表示順	リストに表示する順番を整数で指定してください。 値が小さい順に表示されます。
⑩	削除フラグ	0を指定してください。 DPを削除したい場合には、1を指定してください。 ※DPの削除時に行を削除しないでください

付録 1.

付録2. 緯度・経度の入力方法について

1) Googleマップで、各施設のドッキングポイントを検索してください。




2) 選択したドッキングポイントにカーソルを移動させ、右クリックをするとダイアログが開きます(*注意:カーソルのある場所の位置情報が表示されます。ズレないようにご注意ください)。

3) ダイアログの一番上に経度・緯度が表示されますので、そこを左クリックしてください。



4) クリックすると「クリップボードにコピーしました」と表示されます。



5) この数値をそのままExcelにペーストしてください。ペーストした段階では、緯度と経度がコンマで併記されているので、それぞれ経度と緯度のところに別々にコピー＆ペーストして御記入ください。

	緯度 (必須)	経度 (必須)	
	小数 単位は度。ミリ秒精度まで保存 測地系；世界測地系	小数 単位は度。ミリ秒精度まで保存 測地系；世界測地系	
-1	36.44102778	140.5362222	記入例
	34.72043277143321	135.26592578149175	